

# Anleitung: Einrichtung LS Milchkuh im Netzwerk

## Begriffe:

**Server:** PC der immer läuft, oder zumindest dann, wenn mit LS Milchkuh gearbeitet werden soll. Dieser hat die Daten abgespeichert.


**Client:** PC der auf die Daten auf dem Server zugreift. Muss nur dann laufen, wenn dort auch gearbeitet wird. Es können mehrere Clients verwendet werden.

## Einrichtung:


Sie müssen für die Konfiguration die IP-Adresse des Server-PC's wissen. Diese finden Sie über die folgenden Schritte am Server-PC heraus:

### Windows XP:

Startmenü  
Menüpunkt **Ausführen**




Im Eingabefeld **cmd** eingeben und mit **Ok** bestätigen.




### Windows Vista, Windows 7:

Startmenü aufrufen und im Eingabefeld **cmd** eingeben und Enter drücken.



### Windows 8:

Rufen Sie den Startbildschirm auf und tippen Sie **cmd**. Drücken Sie anschließend Enter.



## Alle Betriebssysteme:

Geben Sie dann **ipconfig** ein.  
Die IP-Adresse steht an der rot markierten Stelle, hier:  
**192.168.0.5**

Verlassen Sie nun dieses Fenster mit dem Kommando **exit**.

```
C:\WINNT\system32\cmd.exe
Microsoft Windows 2000 [Version 5.00.2195]
(C) Copyright 1985-2000 Microsoft Corp.

C:\>ipconfig

Windows 2000-IP-Konfiguration

Ethernetadapter "LAN-Verbindung":


    Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: landauer.local
    IP-Adresse. . . . . : 192.168.0.5
    Subnetzmaske. . . . . : 255.255.255.0
    Standardgateway . . . . . : 192.168.0.4

C:\>
```

Wenn noch nicht geschehen: Installieren Sie LS Milchkuh 4.0 am Server-PC. Fahren Sie erst mit den nächsten Schritten fort, wenn Sie ein korrekt laufendes Programm mit Ihren Daten haben.

Läuft LS Milchkuh auf dem Server-PC normal, so gehen Sie zum Client-PC. Ist dort LS Milchkuh 4.0 noch nicht installiert, führen Sie dies nun auch dort durch.

Wenn Sie die Installation starten geben Sie bei der Seite "Komponenten auswählen" statt „Vollständige Installation“ die „Client Installation“ an.



Am Ende der Installation wird ein Einrichtungsassistent angezeigt. Alternativ können Sie diesen auch über das Startmenü über den Menüpunkt Programme-Landauer Software starten.



Geben Sie dort auf der Seite "Datenbank" folgende Angaben an:

1. IP-Adresse wie oben ermittelt.
2. Datenbank-Datei auf dem Server-PC. Die richtige Angabe finden Sie im Einrichtungsassistenten auf dem Server-PC ebenfalls auf der Seite Datenbank. Übernehmen Sie diese Angabe 1:1 auf dem Client-PC.

Über "Erreichbarkeit testen" bzw. "Verbindung testen" können Sie überprüfen, ob die Einstellungen passen. Die weiteren Seiten des Assistenten sollten bereits mit den Einstellungen vom Server angezeigt werden.

Damit ist die Konfiguration abgeschlossen.